

Handleiding IP-adressen beheren



Handleiding IP-adressen beheren

Datum : 21-10-2026

Versie : 1.0

Copyright

Dit is een uitgave van VECOZO. Zonder toestemming van VECOZO is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit document niet toegestaan. VECOZO sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met eventuele onjuiste of onvolledige informatie in dit document. VECOZO behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit document. Raadpleeg www.vecozo.nl voor de actuele versie van dit document.

© VECOZO

Inleiding

Om onze diensten veilig te gebruiken, is het belangrijk dat de IP-adressen waarmee uw systeemcertificaat verbinding maakt, correct zijn geregistreerd. Wij controleren deze IP-adressen bij gebruik van de diensten. Een niet-geregistreerd IP-adres krijgt geen toegang.

In deze handleiding leest u hoe u IP-adressen voor uw systeemcertificaten beheert. U ziet waar u het overzicht met geregistreerde IP-adressen vindt, hoe u één of meerdere IP-adressen registreert en, als dat nodig is, een softwarepartij kiest.




Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Toegang tot IP-adressen beheren	5
2. IP-adressen registreren	6
2.1 Instellen IP-adressen	7
2.2 Selecteer uw softwarepartij	8

1. Toegang tot IP-adressen beheren

Als u contactpersoon bent voor uw organisatie kunt u automatisch de IP-adressen beheren. Andere gebruikers kunnen dit met de juiste autorisatie. De contactpersoon kan de autorisatie 'IP-adressen beheren' aanzetten via Gebruikersbeheer of via het aanvraagformulier.

Voor het registreren van IP-adressen logt u in op de website. Klik rechtsboven op uw gebruikersnummer en klik op 'Mijn gegevens'.



U kiest vervolgens voor 'IP-Adressen'.

[Home](#) > [Mijn diensten](#)

RELATIEBEHEER

Gebruiker
T gebruiker

[E-mailadres wijzigen](#) [Wachtwoord wijzigen](#)

[IP-Adressen](#)

Gebruikersnummer
30000000110574

E-mailadres
voorbeeld@vecozo.nl

Uw certificaat
Uw certificaat verloopt binnen 222 dagen

2. IP-adressen registreren

U ziet het overzicht met uw systeemcertificaten. Hier staan alleen de systeemcertificaten die zijn gekoppeld aan de instantie waarmee u bent ingelogd.

In het overzicht ziet u per systeemcertificaat of er al IP-adressen zijn ingesteld of nog niet.

Type	Status
Zorgaanbieder	Aangesloten
Systeemcertificaten	
Gebruikersnummer	IP-adres(sen)
40000000101331	Niet ingesteld
40000000102500	Niet ingesteld

Klik op het gebruikersnummer en geef IP-adressen op of selecteer een softwarepartij. U kunt voor hetzelfde systeemcertificaat zowel eigen IP-adressen registreren als uw softwarepartij selecteren.

Systeemcertificaat 40000000101331

Voor dit systeemcertificaat zijn nog geen (reeksen van) IP-adressen geregistreerd.
Zonder geregistreerd IP-adres heeft uw organisatie met dit systeemcertificaat geen toegang tot VECOZO-diensten.

Instellen IP-adressen

Is dit systeemcertificaat geïnstalleerd op het systeem van uw softwarepartij en benadert uw organisatie het softwarepakket online? Selecteer uw softwarepartij via onderstaande knop. Door het selecteren van uw softwarepartij gaat u ermee akkoord dat diens IP-adressen worden geregistreerd bij uw systeemcertificaat.

Selecteer uw softwarepartij

2.1 Instellen IP-adressen

Stel een los IP-adres of een reeks van IP-adressen in.

Systeemcertificaat 40000000102500

Geef aan met welk(e) IP-adres(sen) dit systeemcertificaat de VECOZO-diensten benadert. U kunt hieronder IP-adressen en/of reeksen van IP-adressen invoeren. Klik vervolgens op de knop 'Opslaan'.

IP-adres(sen)

+ Toevoegen IP-adres

en/of

Reeks IP-adressen

+ Toevoegen reeks IP-adressen

Annuleren

Opslaan

Bij een reeks kunt u maximaal 100 IP-adressen per reeks gebruiken. U kunt meerdere reeksen toevoegen.

Als u een subnet gebruikt heeft u een subnet calculator nodig om te bepalen welke IP-adressen daarbij horen. Een subnet herkent u aan een schuine streep in het adres, bijvoorbeeld: 123.123.1.0/24. Een subnet calculator is een online hulpmiddel dat automatisch berekent welke IP-adressen binnen zo'n subnet vallen.

Geef aan met welk(e) IP-adres(sen) dit systeemcertificaat de VECOZO-diensten benadert. U kunt hieronder IP-adressen en/of reeksen van IP-adressen invoeren. Klik vervolgens op de knop 'Opslaan'.

IP-adres(sen)

IP-adres*

123.123.123.123

Toelichting

werkplek 1

Verwijderen

+ Toevoegen IP-adres

en/of

Reeks IP-adressen

van IP-adres*

123.123.123.0

tot en met IP-adres*

123.123.123.99

Toelichting

Verwijderen

+ Toevoegen reeks IP-adressen

Annuleren

Opslaan

Bij ieder IP-adres of iedere reeks IP-adressen kunt u in de toelichting aangeven waarvoor het IP-adres wordt gebruikt.

Klik na het instellen van de IP-adressen op 'Opslaan'. U ziet onderstaande melding. Het kan een paar minuten duren voordat de opgegeven IP-adressen zijn verwerkt.

De gewijzigde IP-adressen voor dit systeemcertificaat zijn succesvol opgeslagen.

Systeemcertificaat 40000000102500

IP-adres(sen)

[Wijzig IP-adres\(sen\)](#)

IP-adres(sen)	Toelichting
123.123.123.123	werkplek 1

Reeks IP-adressen

[Wijzig IP-adres\(sen\)](#)

van IP-adres	t/m IP-adres	Toelichting
123.123.123.0	123.123.123.99	

2.2 Selecteer uw softwarepartij

Het kan zijn dat uw organisatie gebruikmaakt van de IP-adressen van een softwarepartij. In dat geval selecteert u de betreffende softwarepartij in het overzicht. De IP-adressen van deze softwarepartij worden vervolgens automatisch opgeslagen.

Systeemcertificaat 40000000101331

Is dit systeemcertificaat geïnstalleerd op het systeem van uw softwarepartij en benadert uw organisatie het softwarepakket online? Selecteer uw softwarepartij in onderstaand overzicht. Door het selecteren van uw softwarepartij gaat u ermee akkoord dat diens IP-adressen worden geregistreerd bij uw systeemcertificaat.

Softwarepartij

- ☐ [REDACTED]
- ☐ [REDACTED]
- ☐ [REDACTED]